

Novapoint Viewer

Version 20.00.FP6

User Guide

Versjon 19.30

Novapoint Viewer er i utgangspunktet nøyaktig det samme programmet som Novapoint Base, men med følgende forskjeller:

- Modellen er "Read Only" - d.v.s. det er ikke mulig å skape eller redigere innholdet i modellen.

Kjente feil

- Meldingen "The program can't start because MSVCP120.dll is missing from Your computer" kan komme frem når Novapoint Viewer startes. For å løse dette last ned og installer vc_redist_x64.exe fra:
<http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40784>

Språk

Hvis du ønsker å endre språk, kan dette gjøres på følgende måte:

- Gå til installasjonsmappen - f.eks. "C:\Program Files\Vianova\Novapoint\Viewer\19.30"
- Finn "Novapoint.ConfigSwitcher.exe" og start denne
- Velg ønsket innstilling for <konfigurasjon> og <språk>
- Start "Novapoint Viewer"

Språk kan også settes ved å bruke en parameter i oppstartsfilen;

- Finn snarveien og ikonet til programmet, bruk høyre museklikk meny, velg "Properties"
- Finn tekststrengen "C:\Program Files\Vianova\Novapoint Viewer\NovapointViewer.exe"
- Legg til -language:nor
- "C:\Program Files\Vianova\Novapoint Viewer\NovapointViewer.exe" -language:nor
- Trykk "Apply"

Følgende språk er støttet:

- -language:eng = engelsk
- -language:nor = norsk
- -language:swe = svensk
- -language:dan = dansk
- -language:fin = finsk
- -language:fra = fransk (delvis)

Versjon 19.20

Novapoint Viewer er i utgangspunktet nøyaktig det samme programmet som Novapoint Base, men med følgende forskjeller:

- Modellen er "Read Only" - d.v.s. det er ikke mulig å skape eller redigere innholdet i modellen.

Kjente problemer

- "Topics" er ikke aktivert som standard. Dette skyldes at enkelte pc'er kan få problemer med skalering av vinduene i programmet. Hvis du ønsker tilgang til "Topics" - start programmet med oppstartsikonet "Novapoint Viewer - Topics" som er inkludert i installasjonen.

Språk

Det er foreløpig ikke lagt inn mulighet for å skifte språk i programmet. Hvis du ønsker et annet språk kan du gjøre som følger:

- Finn snarveien og ikonet til programmet, bruk høyre museklikk meny, velg "Properties"
- Finn tekststrengen "C:\Program Files\Vianova\Novapoint Viewer\NovapointViewer.exe"
- Legg til -language:nor
- "C:\Program Files\Vianova\Novapoint Viewer\NovapointViewer.exe" -language:nor
- Trykk "Apply"

Følgende språk er støttet:

- ingen = engelsk (standard)
- -language:nor = norsk
- -language:swe = svensk
- -language:dan = dansk
- -language:fin = finsk
- -language:fra = fransk (delvis)